

ViewDrive へ WindowsVISTA で接続する。

「ネットワークの場所の追加」を使用して接続するには以下の手順のように行って下さい。




コンピュータ

1. 「コンピュータ」を開きます。




ネットワークドライブの割り当て

2. 「ネットワークドライブの割り当て」をクリックします。




3. 「ドキュメントと画像の保存に使用するWebサイトに接続します。」をクリックします

下図のような「ネットワークの場所の追加」という画面が表示されます。




4. 「次へ」ボタンをクリックします。




5.左図のような画面が表示されます。

「次へ」 ボタンをクリックします。



6.左図のような画面が表示されます。



7.白枠の欄に指定の URL を入力し、「次へ」 ボタンをクリックします。

お試し用の WEB フォルダ :

<https://service02.biz.view-web.co.jp/vdrv1-demo/>

お客様の WEB フォルダ :

<https://service02.biz.view-web.co.jp/> (フォルダ名) /

(フォルダ名) の位置に弊社から指定のあったフォルダ名を入力して下さい。




8.左図のような「Connect to service02.biz.view-web.co.jp」の画面が表示されたら、ユーザー名 と パスワードを入力し、「このパスワードを記憶する」に、チェックを入れてから、「OK」 ボタンをクリックして下さい。（環境によって画面が少し違う場合もあります）

お試し用の WEB フォルダ :

ユーザー名 : **vd#demo**


パスワード : **vd#0001**



9.成功すると左図の画面になります。

Webフォルダの名前を決め、入力してから「次へ」ボタンをクリックして下さい。

（お客様の好きな名前を登録して下さい。）



左図のような画面が表示されましたら、「完了」 ボタンをクリックして下さい。



左図のようなWEBフォルダ中の内容が表示されます。


これで、設定は完了です。



次回からは、コンピュータを開くと左図のような画面になります。



ネットワークの場所という欄に左図のようなアイコンが表示されているはずです。



アイコンを開くと中の内容が表示されます。

ご自分のパソコンのフォルダの一つとしてご利用できます。